

ConMas i-Reporter 端末の自動承認機能 操作マニュアル

Rev.1.0.0
2015.11.02

改訂履歴

日付	バージョン	記載ページ	改訂内容
2015-11-02	V5.1	--	初版を発行しました。

目次


- 端末自動承認の概要 4
- 定義承認機能を有効化する 5
- 自動承認時の端末名称 6

端末自動承認の概要

iOSアプリ、Windowsアプリ、Designerがサーバーへ初めて接続する際に、各アプリから、その端末のサーバーへの接続許可申請を行い、Managerにおいてシステム管理者が接続の承認を行う必要があります。

本機能は、各端末から接続申請を行うだけでサーバー側で自動的に承認する機能です。Managerにおけるシステム管理者のこれら承認作業を不要とします。

➤ 通常処理 = Default設定



➤ 端末自動承認が有効



端末自動承認機能を有効化する

端末自動承認機能はシステム管理の共通マスター管理にて有効化します。

- 共通キー “TERMINAL_SETTING”
- 共通項目名称 “APPROVE_MODE”
- 共通項目値 “0”:無効 “1”:有効 ※デフォルトは無効

ConMas Manager 有効期限: 2016/04/30 ログイン中: 管理課 [ログアウト] Version: 5.1.5999

帳票定義 入力帳票 データ出力 自動帳票作成 ラベル管理 図書管理 スケジュール カスタムマスター カスタムメニュー システム管理

システム管理 共通マスター一覧

No	共通キー	共通項目インデックス	共通項目名称	共通項目値	ロケール
0	TERMINAL_SETTING	0	APPROVE_MODE	1	

共通マスター管理

共通マスター参照

共通キー	TERMINAL_SETTING
共通項目インデックス	0
共通項目名称	APPROVE_MODE
共通項目値	1
ロケール	

共通マスター編集

共通キー	TERMINAL_SETTING
共通項目インデックス	0
共通項目名称	APPROVE_MODE
共通項目値	0
ロケール	

共通マスター編集

共通キー	TERMINAL_SETTING
共通項目インデックス	0
共通項目名称	APPROVE_MODE
共通項目値	1
ロケール	

“0”:無効
“1”:有効

自動承認時の端末名称

- 自動承認した場合、端末名称は端末物理IDが自動でセットされます。

端末ID	端末物理ID	端末種別	端末名称	端末備考	申
189	4EF8A165-8654-4054-8969-392802A77B33	Tablet	4EF8A165-8654-4054-8969-392802A77B33		管

端末物理ID = 端末名称